

Instrukcja użytkownika

Menadżer Kluczy



Wersja 2017.5.1



Spis treści

1	Wp	prowadzenie	3
	1.1	Zmiany w wersji 2017.5.1	3
2	Ws	półpraca z aplikacjami	3
3	Ins	talacja	4
4	Мо	nitor Menadżera Kluczy	6
4	4.1	Zakładka Dostępne moduły	7
	4.1.1	Moduły w modelu abonamentowym	8
4	4.2	Zakładka Pobrane moduły	9
	4.2.1	Moduły nazwane	10
4	4.3	Zakładka Konfiguracja	10
	4.3.1	Lista kluczy	10
	4.3.2	Punkcje dostępne na zakładce Konfiguracja	11
4	4.4	Przenoszenie klucza na inny komputer	15
4	4.5	Praca z kluczami HASP	15
4	4.6	Praca z wieloma kluczami	15
4	4.7	Weryfikacja NIP	19
5	Pra	aca na klastrze SQL	20
ļ	5.1	Wprowadzenie	20
ļ	5.2	Instrukcja konfiguracji Menadżera Kluczy w środowisku klastra SQL	20
ļ	5.3	Zasada działania	22



1 Wprowadzenie

Aplikacja **Comarch ERP Menadżer Kluczy** jest niezbędnym elementem pozwalającym na aktywację i pobieranie zakupionych modułów produktów Comarch ERP. Może on współpracować zarówno z fizycznymi kluczami HASP, plikami SoftHASP, a także z modułami potrzebnymi dla stacjonarnych wersji Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera, Comarch e-Sklep oraz Comarch ERP e-Pracownik. Aplikacja ta zastępuje Serwis klucza HASP oraz Zdalny Serwer Klucza.

Jedną z zalet Menadżera Kluczy jest możliwość pracy na maszynach wirtualnych z kluczami aktywowanymi w Comarch.

Więcej informacji na temat pobierania modułów przez Comarch ERP Optima można znaleźć w biuletynie technicznym OPT007-SerwisHASP.pdf dostępnym na Indywidualnych Stronach Partnerów.

1.1 Zmiany w wersji 2017.5.1

- Zaktualizowano sterowniki klucza hasp do wersji 7.53
- Dodano obsługę nowych opcji: Optima Analizy BI bez ograniczeń Opcja BR, XL Business Intelligence -Obszar analityczny Reklamacje oraz XL Program lojalnościowy
- Procedura xp_HASPLoggedUsersInfo nie zwraca już informacji o modułach, dla których wartość zawarta w kolumnie Time from last activity przekracza wartość IdleTime
- Poprawiono mechanizm restartu serwera SQL podczas instalacji Menadżera Kluczy, gdy usługa SQL posiada usługi zależne.
- Wyeliminowano zamykanie usługi Menadżera Kluczy w wyniku podania nieprawidłowo sformatowanych danych podczas wywołania procedury xp_hasplogin

2 Współpraca z aplikacjami

Menadżer Kluczy w wersji 2017.5.1 obsługuje następujące aplikacje:

- Comarch ERP Altum oraz Comarch ERP Retail od wersji 2015
- Comarch ERP Optima w wersji 17.10 przy czym:
 - o funkcjonalność wielu kluczy z modułami dla Optima wspierana jest od wersji 2013.3.1
 - o klucze wirtualne wspierane są od wersji 2013.0.1
- Comarch ERP XL
 - Funkcjonalność wielu kluczy jest wspierana od wersji 2013.3.1
- Comarch ERP Mobile od wersji 2015
- Comarch WMS od wersji 2015
- Comarch ERP e-Pracownik wszystkie wersje
- Comarch e-Sklep od wersji 6.5
- Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera od wersji 5.5, przy czym:
 - o funkcjonalność wielu kluczy z modułami dla Pulpitu Menadżera wspierana jest od wersji 5.5.2



3 Instalacja

Uwaga: Instalację serwisu uruchamiamy na komputerze, gdzie podłączony jest klucz HASP oraz zainstalowany jest Microsoft SQL Server.

W celu zainstalowania serwisu należy kliknąć dwukrotnie na plik *Comarch ERP Menadżer Kluczy.exe*. Po jego uruchomieniu pojawi się okno z wyborem języka instalacji. Dostępne są cztery wersje językowe: polska, angielska, niemiecka oraz francuska.



Po wyborze języka pojawia się kreator instalacji, w którym można podać katalog, gdzie zostanie umieszczona aplikacja. Przy wyborze katalogu zaleca się pozostawienie wartości domyślnych.

	Wybierz folder docelowy:	
Zbieranie informacji	Pliki programów (x86)	
	> Adobe	
Konfigurowanie instalacji		
	Attrice Corporation	
matalacja	> Business Objects	
Kończenie instalacji	> CDN Team Explorer Components	
	> Cisco Systems	
	> CMAK	
	Comarch	
	Comarch ERP Altum	
	Comarch ERP Optima	
	Scieżka:	
	C:\Program Files (x86)\Comarch ERP Menadżer Kluczy\	
	Wymagane miejsce:	30,623 KE
	Dostępne miejsce:	6,612 ME
	Pozostałe miejsce:	6,582 ME

Kolejnym parametrem podawanym w instalatorze Menadżera Kluczy, jest instancja SQL. Musi to być lokalna instancja dla komputera, na którym instalowany jest Menadżer Kluczy. Użytkownik, który będzie logował się do SQL niezależnie od tego czy to będzie Logowanie domenowe, czy serwerowe musi posiadać uprawnienia administracyjne na tym serwerze SQL. W przypadku, gdy wybrany login nie posiada wymaganych uprawnień wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat:







Uwaga: Comarch ERP Menadżer Kluczy nie współpracuje z Microsoft SQL Server 2000, minimalna wersja serwera to 2005 z najnowszym pakietem Service Pack (SP4).

W przypadku, gdy na komputerze jest zainstalowana domyślna instancja "Optima" z domyślnym hasłem dla loginu SA, to instalator podpowie je podczas próby podłączania, wystarczy kliknąć dalej, aby połączyć się z serwerem SQL.

Konfiguracja serwera SQL	
 Zbieranie informacji Konfigurowanie instalacji Instalacja Kończenie instalacji 	Wybierz Instancję serwera SQL: PCMOIESLICKIE
	Restartuj serwer SQL. (Do poprawnego działania Menadżera Kluczy wymagany jest restart serwera SQL po zakończeniu instalacji.)
Comarch ERF Menadżer KI	D UCZY Wstecz Dalej Anuluj

W celu poprawnej aktywacji wszystkich zmian konfiguracyjnych zaleca się zrestartowanie usługi serwera SQL podczas instalacji Menadżera Kluczy. Można to zrobić automatycznie pozostawiając zaznaczony parametr **Restartuj serwer SQL** i klikając na przycisk Zakończ w kreatorze instalacji. Jeżeli zrestartowanie usługi SQL nie jest w danym momencie możliwe należy ten parametr odznaczyć i wykonać ponowne uruchomienie SQL w innym czasie.

W ramach instalacji wykonywane są następujące czynności:

- Instalacja sterowników klucza HASP
- Konfiguracja serwera bazy danych
- Dodanie wyjątku do zapory sieciowej w celu umożliwienia pracy sieciowej
- Instalacja usługi Zarządzanie kluczami produktów Comarch ERP (ComarchML)
- Instalacja aplikacji monitora Menadżera Kluczy
- Dodanie w menu start lub ekranie startowym (Windows 8 i 8.1) grupy Comarch ERP Menadżer Kluczy zawierającej ikonę do uruchomienia monitora Menadżera Kluczy.



Poprawna instalacja powinna zakończyć się następującym komunikatem:

Kończenie kreatora Comarch	ERP Menadżer Kluczy
Zbieranie informacji	Aplikacja Comarch ERP Menadżer Kluczy została pomyślnie zainstałowana
Konfigurowanie instalacji	
Instalacja	
Kończenie instalacji	
Comarch ERP Menadżer Klu	ICZy Zakończ

Po zakończeniu instalacji, uruchomieniu **Comarch ERP Menadżer Klucza** w prawym dolnym rogu ekranu powinna pojawić się ikona informująca o stanie gwarancji na program. Oczywiście wymagane jest jeszcze dodanie właściwych kluczy z modułami. Zielony kolor ikony kłódki informuje o prawidłowym stanie pozwalającym na

z najnowszymi wersjami oprogramowania dla zakupionych modułów.



Brak informacji o dostępnych modułach, lub zatrzymana usługa "Zarządzanie kluczami produktów Comarch ERP" – aplikacje Comarch mogą pracować jedynie w trybie DEMO

Program poza gwarancją – można pracować, ale tylko na wersjach, których data produkcji jest wcześniejsza od daty ważności zakupionych modułów. Zalecamy przedłużenie ważności gwarancji.

Program na gwarancji – prawidłowy stan pozwalający na pracę z najnowszymi wersjami oprogramowania dla zakupionych modułów.

4 Monitor Menadżera Kluczy

W skład Menadżera Kluczy wchodzi aplikacja monitora (ComarchMLTray). To ona odpowiada za wyświetlanie ikony kłódki w prawym dolnym rogu ekranu. Monitor uruchamiany jest przy logowaniu do systemu użytkownika, który zainstalował Menadżer Kluczy.

Wersja: 2017.5.1



Pokaż konfigurację	
Uruchom usługę	
Restartuj usługę	
Zatrzymaj usługę	
Zwolnij moduły	•
Aktualizuj moduły w kluczu HASP	•
Wyłącz monitor Comarch ERP Menadżer Kluczy.	
	Pokaż konfigurację Uruchom usługę Restartuj usługę Zatrzymaj usługę Zwolnij moduły Aktualizuj moduły w kluczu HASP Wyłącz monitor Comarch ERP Menadżer Kluczy.

Po kliknięciu prawym klawiszem na ikonie kłódki dostępne są następujące opcje:

Pokaż konfigurację – wyświetla okno aplikacji

Uruchom usługę – uruchamia usługę "Zarządzanie kluczami produktów Comarch ERP" (ComarchML)

Restartuj usługę – restart usługi "Zarządzanie kluczami produktów Comarch ERP" (ComarchML)

Zatrzymaj usługę – zatrzymanie usługi "Zarządzanie kluczami produktów Comarch ERP" (ComarchML)

Zwolnij moduły – wylogowanie z usługi poszczególnych użytkowników i przez to zwolnienie pobranych modułów dla wybranych kluczy

Aktualizuj moduły w kluczu HASP – Aktualizacja modułów w kluczu HASP (programowanie klucza) może być wykonana na dwa sposoby:

- Aktualizacja z chmury po wybraniu tej opcji moduły w kluczu HASP będę zaktualizowane plikiem RUS automatycznie pobranym z serwerów Comarch (opcja wymaga dostępu do Internetu). Aktualizacja z chmury nie jest dostępna dla kluczy partnerskich.
- *Aktualizacja z dysku* po wybraniu tej opcji należy wskazać na dysku plik RUS odpowiedni dla podłączonego klucza HASP w celu wykonania aktualizacji modułów.

Wyłącz monitor Comarch ERP Menadżer Kluczy – wyłączenie ikony kłódki

Ponadto dwukrotne kliknięcie na ikonę zielonej (lub żółtej) kłódki spowoduje uruchomienie okna aplikacji monitora Comarch ERP Menadżer Kluczy, co jest tożsame z wybraniem opcji *Pokaż konfigurację*.

Po kliknięciu na opcję Pokaż konfigurację uruchamiane jest okno aplikacji z trzema zakładkami: Dostępne moduły, Pobrane moduły oraz Konfiguracja.

Jeżeli na komputerze jest włączony mechanizm kontroli konta (UAC) i jeżeli monitor Menadżera Kluczy nie zostanie uruchomiony jako administrator, to przy próbie użycia funkcji wymagających uprawnień administracyjnych takich jak: *Uruchom usługę, Restartuj usługę, Zatrzymaj usługę lub przejście do zakładki Zaawansowane* pojawi się monit z prośbą o zaakceptowanie ponownego uruchomienia monitora Menadżera Kluczy, jako administrator, co umożliwi skorzystanie z wymienionych funkcji.

4.1 Zakładka Dostępne moduły

Zakładka przedstawia listę dostępnych modułów pochodzących z podłączonego klucza HASP, plików SoftHASP, bądź z modułów aktywowanych w Comarch (kluczy wirtualnych). Te same informacje dostępne są również na stronie <u>http://localhost:5150</u>.

W nagłówku okna widoczny jest numer wersji Menadżera Kluczy.



Comarch Dostepne mod	ERP Menadżer Kluczy, wersja	serwisu : 2017.5.1.845 acia			-		×
Num	er Moduł	llość początkowa	llość aktualna	Opcje	Data wa	iżności	^
▶ 40	Optima Handel Plus	1	1	7	2018-03-	31	
42	Optima Kasa/Bank Plus	1	1	0	2018-03-	31	
44	Optima Kasa/Bank	1	1	0	2018-03-	31	
46	Optima Obieg dokumentó	w 1	1	0	2018-03-	31	
48	Optima Serwis	1	1	0	2018-03-	31	
50	Optima Biuro Rachunkow	e 1	1	0	2018-03-	31	
52	Optima Detal	1	1	0	2018-03-	31	
54	Optima Księga Handlowa	Plus 1	1	1	2018-03-	31	
56	XL HR Płace i Kadry	1	1	7	2018-03-	31	
58	Optima CRM	1	1	0	2018-03-	31	
60	Optima Analizy	1	1	31	2018-03-	31	
62	Optima Płace i Kadry	1	1	1	2018-03-	31	
64	Optima Handel	1	1	7	2018-03-	31	
66	Optima Faktury	1	1	3	2018-03-	31	
68	Optima Srodki Trwałe	1	1	1	2018-03-	31	~

Kolor wyświetlanych modułów informuje, czy dany moduł jest aktualny, czy jest już po gwarancji. Kolorem zielonym wyświetlane są moduły na gwarancji (data ważności późniejsza lub równa dacie bieżącej), natomiast kolorem żółtym oznaczane są moduły po gwarancji (data ważności wcześniejsza niż data bieżąca). Analogicznie jak to ma miejsce w przypadku koloru ikony kłódki w prawym dolnym rogu ekranu.

Numer	Moduł	llość początkowa	llość aktualna	Opcje	Data ważności
22	XL Administracja	2	2	0	2015-06-30
30	XL Menadżer baz	2	2	0	2015-06-30
126	XL Business Intelligence - Point	2	2	0	2015-06-30
604	XL Business Intelligence - Obszar analit	1	1	0	2015-06-30
6002	Optima Analizy BI bez ograniczeń	1	1	1	2017-01-15
6004	Optima Analizy BI bez ograniczeń - Opcj	1	1	0	2017-01-15
10330	Optima Mobile Sprzedaż	200	180	0	2017-01-15
10340	Optima Mobile Sprzedaż Portal	2	2	0	2017-01-15
12330	XL Mobile Sprzedaż	999	0	0	2015-06-30
12370	XL WMS Zarządzanie	1	1	0	2015-06-30
12380	XL WMS Magazynier	1	1	0	2015-06-30
12430	XL Mobile Pakiet Sprzedaż i Serwis	1	1	0	2015-06-30
16011	Enterprise Business Intelligence - Kostk	1	1	0	2017-04-30
16012	Enterprise Business Intelligence - Kostk	1	1	0	2017-04-30
18000	Betail Centrala	1	1	0	2017-03-31

4.1.1 Moduły w modelu abonamentowym

Część modułów sprzedawanych jest w modelu abonamentowym, co oznacza, że po upłynięciu daty ważności takiego modułu, aplikacje nie mogą już z niego korzystać. W takim przypadku na zakładce Dostępne moduły oznaczany jest kolorem czerwonym i ilość początkowa resetowana jest do zera. Dodatkowo wyświetlana jest ikona trójkąta z wykrzyknikiem.



	Numer	Moduł	llość początkowa	llość aktualna	Opcje	Data ważności
	62	Optima Płace i Kadry	50	50	0	2013-11-15
	68	Optima Środki Trwałe	50	50	0	2013-11-15
	70	Optima Księga Handlowa	50	50	0	2013-11-15
	72	Optima Księga Podatkowa	50	50	0	2013-11-15
		Optima e-Sklep Standard	1	1	0	2013-11-15
		Optima e-Sklep Enterprise	50	50	0	2013-11-15
		Optima Pulpit Menadżera	50	50	0	2013-11-15
	124	Optima Mobilny Menadżer	50	50	0	2013-11-15
	134	XL Business Intelligence - Start	1	1	0	2014-11-30
	6001	Optima Analizy Bl	2	2	0	2013-11-15
	6002	Optima Analizy BI bez ograniczeń	1	1	0	2013-11-15
Δ	10330	Optima Mobile Sprzedaż	0	0	4	2013-11-15
	10350	Optima Mobilny BI	1	1	0	2013-11-15
	12330	XL Mobile Sprzedaż	1	1	0	2014-11-30

4.2 Zakładka Pobrane moduły

Zakładka zawiera informacje o modułach pobranych przez aplikacje, które korzystają z Menadżera Kluczy. W kolumnie Zalogowani użytkownicy znajdują się informacje pozwalające zidentyfikować użytkownika, który pobrał dany moduł.

Jeżeli użytkownik na tym samym komputerze uruchomi wielokrotnie program Comarch ERP Optima, to na zakładce Pobrane moduły będzie wyświetlone każde to uruchomienie, przy czym każdy unikalny moduł zostanie pobrany z serwera tylko jeden raz. W przypadku połączeń terminalowych takie działanie występuje w ramach jednego połączenia. Optima uruchomiona w kolejnym połączeniu do tego samego serwera (ale z innej sesji) spowoduje pobranie osobnego zestawu modułów.

Pobrane moduły, które nie zostaną odświeżone przez aplikację, przez czas określony za pomocą parametru "Czas do zwolnienia nieaktywnego modułu" (domyślnie 1800 s), są usuwane z listy pobranych i aktualizowana jest ilość dostępnych modułów.

Więcej informacji na temat pobierania modułów przez Comarch ERP Optima można znaleźć w biuletynie technicznym OPT007-SerwisHASP.pdf dostępnym na Indywidualnych Stronach Partnerów.



Odśwież <F5> – pozwala zaktualizować widok, opcja dostępna również poprzez klawisz <F5>.



Usuń <Delete> – usuwa wszystkie pobrane moduły Comarch ERP Optima dla zaznaczonego użytkownika. Moduły dla Pulpitu Menadżera oraz Comarch ERP e-Sklep zwalniane są w momencie zamknięcia puli aplikacji IIS, na której działają. Nie można ich zwalniać z tego poziomu, dlatego dla tych modułów nie jest dostępna funkcja Usuń. Usuwanie modułów Comarch ERP możliwe jest również poprzez klawisz <Delete>.



4.2.1 Moduły nazwane

Moduły nazwane są modułami, które są przypisywane do konkretnego urządzenia lub użytkownika. Raz pobrane nie są zwalniane po wylogowaniu z aplikacji. Również restart usługi nie powoduje zwolnienia modułu nazwanego, który został przypisany do identyfikatora przesłanego przez urządzenie lub użytkownika. Reset takiego modułu można wykonać poprzez telefoniczny kontakt z Asystą Comarch.

4.3 Zakładka Konfiguracja

4.3.1 Lista kluczy

Na zakładce *Konfiguracja* podana jest lista wszystkich kluczy podłączonych do Menadżera Kluczy. Wśród nich może być klucz HASP, klucze wirtualne lub tzw. SoftHASP w postaci plików Softhasp.sig i Softhasp.dat umieszczonych na dysku komputera (domyślnie C:\).

Klucz standardowy przeznaczony dla Klientów na zakładce *Konfiguracja* ma kolor oliwkowy, natomiast klucz partnerski wyświetlany jest w kolorze fioletowym. W pierwszej kolumnie **Dane identyfikacyjne firmy** znajduje się numer NIP firmy, która jest właścicielem klucza lub jej akronim.

P Comarch ERP Menadżer Kluczy, wersja serwisu: 2017.5.1.845 − □ ×								
Dostępn	e moduły Pobrane mod	uły Konfiguracja						
	Dane identyfikacyjne firmy	Typ klucza	Nr klucza	Stan	Ograniczenie czasowe klucza	Czas do odnowie	nia klucza	3
	111111033	Wirtualny	500000288	Aktywny	2015-10-07	3 dni 0 go	odzin 0 mir	nut
	111111033	Wirtualny	500000287	Aktywny	Bez ograniczeń	3 dni 0 go	odzin 0 mir	nut
•	4678838095	Wirtualny	5000005054	Aktywny	Bez ograniczeń	1 dzień 0	godzin 0	minut
	1420656742	HASP	654689122	Podłączony	2018-03-20	Nie dotyc	zy	
0		1				+	1	P

Dodatkowo wraz z wprowadzeniem mechanizmu kontroli NIP (więcej informacji w punkcie 4.7) pojawiły się dwa nowe rodzaje kluczy: firmowy oraz wielofirmowy.

Klucz firmowy pokazywany jest na liście w kolorze jasnoniebieskim. Klucz ten może działać tylko z bazą, która w danych o firmie ma przypisany ten sam numer NIP, jaki związany jest z tym kluczem (kolumna **Dane identyfikacyjne firmy)**. Klucz firmowy może występować w postaci klucza HASP bądź klucza wirtualnego.

Klucz wielofirmowy jest podświetlany na pomarańczowo. W przypadku tego klucza mamy do czynienia z przypisaniem więcej niż jednego numer NIP do klucza. Wszystkie numery NIP dla zaznaczonego klucza wielofirmowego wyświetlane są w dodatkowej tabeli poniżej listy kluczy. Klucz wielofirmowy jest rozszerzeniem klucza firmowego i działa analogicznie jak klucz firmowy, przy czym mamy możliwość połączenia z bazą, która zawiera jeden z numerów NIP przypisanych do tego klucza. Klucze wielofirmowe występują wyłącznie w postaci kluczy wirtualnych.



0	Con	narch ERP Mena	dżer Kluczy, we	ersja serwisu : 2017.5.1.845	_ D X
Dostęp	ne moduły Pobrane moduły	Konfiguracja			
	Dane identyfikacyjne firmy	Typ klucza	Nr klucza	Stan	Czas do odnowienia klucza
	4678838095	Wirtualny	5000005055	Aktywny	22 godzin 55 minut
•	4678838095	Wirtualny	500005054	Aktywny	22 godzin 55 minut
ø		4			+ / 🦻

Jeżeli przynajmniej jeden z kluczy na liście posiada ograniczenie czasowe (niezależne od daty ważności modułów), to data tego ograniczenia wyświetlana jest w dodatkowej kolumnie **Ograniczenie czasowe klucza**. Pozostałe klucze na liście, które nie mają tego ograniczenia w tej kolumnie moją wpisane: *Bez ograniczeń*. Pole ograniczenia czasowego nie jest wyświetlane dla kluczy partnerskich. W przypadku gdy data ograniczenia czasowego zostanie przekroczona, to ten klucz zmienia kolor na czerwony i zostają wyzerowane ilości wszystkich modułów podłączonych do tego klucza.

	Numer	Moduł	llość początkowa	llość aktualna	Opcje	Data ważności	
٨		Optima Handel Plus	0	0	0	2016-06-15	
۵	42	Optima Kasa/Bank Plus	0	0	0	2016-06-15	
۵	44	Optima Kasa/Bank	0	0	0	2016-06-15	
۵	46	Optima Obieg Dokumentów	0	0	0	2016-06-15	
۵	48	Optima Serwis	0	0	0	2016-06-15	
۵	50	Optima Biuro Rachunkowe	0	0	0	2016-06-15	
۵	52	Optima Detal	0	0	0	2016-06-15	
۵	54	Optima Księga Handlowa Plus	0	0	1	2016-06-15	
۵	56	Optima Płace i Kadry Plus	0	0	3	2016-06-15	
۵	58	Optima CRM	0	0	0	2016-06-15	
۵	60	Optima Analizy	0	0	0	2016-06-15	
۵	62	Optima Płace i Kadry	0	0	1	2016-06-15	
	64	Optima Handel	0	0	0	2016-06-15	
	66	Optima Faktury	0	0	3	2016-06-15	

4.3.2 Funkcje dostępne na zakładce Konfiguracja

Aktualizuj moduły <Ctrl+F5> – wymusza połączenie z serwerami Comarch, aktualizuje widok. Opcja dostępna również poprzez kombinację klawiszy <Ctrl+F5>.



<u>_</u>

Aktualizacja modułów w przypadku braku połączenia internetowego <Ctrl+F6> – stosowana w przypadku braku sieci, pozwala na aktywację modułów na kolejne 24 h w przypadku modułów Optimy oraz kolejne 72 h dla modułów Altum/XL. Aktywację można przeprowadzić na trzy sposoby. Po pierwsze można wysłać wiadomość SMS pod numer 71200 (koszt 1 zł + VAT) o treści zawartej w ramce to znaczy: ERP PL Kod_aktywacji. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Usługa aktywacji poprzez SMS jest dostępna tylko na terenie Polski. Jako odpowiedź na wysłaną wiadomość wysyłany jest SMS z kodem aktywacyjnym, który należy wpisać w puste pola na dole okna.

🧯 Aktualizacja modułów w przyj	oadku braku połaczenia internetowego	– 🗆 X					
W celu t	ymczasowej aktywacji kluczy wir	tualnych:					
	ERP PL 3165-4160-4568-0A31-C7E8						
Zeskanuj QR lub wpisz w treści SMS powyżsą zawatość i wyśli pod numer 71200 (koszt 1.00 zł + VAT): Uwaga aktywacja sms dostępna tylko na terenie Polski.	Wyślij powyższy kod w treści wiadomości na adres email: mk@comarch.pl Wyślij email, aby aktywować	Aktywacja może odbyć się również telefonicznie, w tym celu zadzwoń pod numer: +48 12 681 43 00, wew. 2.					
	Otrzymany kod aktywacyjny wprowadź poniżej:						

Dodatkowo zamiast ręcznie wpisywać treść SMS można za pomocą aplikacji zeskanować kod QR. Po tej operacji odpowiedni SMS zostanie przygotowany i będzie czekał na zatwierdzenie wysłania przez Użytkownika.

Drugim sposobem aktywacji jest wysłanie wiadomości email na adres: <u>mk@comarch.pl</u>. W treści wiadomości należy wkleić cały ciąg aktywacji zawarty w ramce to znaczy: ERP kod_języka kod_aktywacji. Można również kliknąć w przycisk **"Wyślij email, aby aktywować"**, co przygotuje gotową do wysłania wiadomość. Funkcja ta wymaga skonfigurowanego domyślnego klienta poczty w systemie Windows, gdzie zainstalowany jest Menadżer Kluczy.

Trzecim sposobem aktywacji jest wykonanie telefonu pod numer +48 12 681 4300 i podanie konsultantowi kodu wyświetlanego w ramce. Na podstawie podanego kodu wygenerowany zostanie kod aktywacyjny, który należy wpisać w puste pola.

Opcja dostępna również poprzez kombinację klawiszy <Ctrl+F6>. Po zastosowaniu tej opcji stan klucza w kolumnie *Stan* zmienia się na "Aktywny tymczasowo".

Jeżeli czas do odnowienia klucza będzie mniejszy niż 2h, wyświetlony zostanie specjalny komunikat nad przyciskiem "Aktualizacji modułów w przypadku braku podłączenia internetowego" z informacją o możliwości tymczasowej aktywacji klucza wirtualnego przy użyciu SMS.





÷

Dodaj <Insert> – pozwala na dodanie klucza wirtualnego, który wymaga cyklicznego kontaktu z serwerami Comarch (minimum, co 24 godziny w przypadku modułów Comarch ERP Optima oraz co 72h dla Comarch ERP XL

i Comarch ERP Altum). W celu dodania takiego klucza w oknie "Dodaj klucz" należy podać: ID Klienta, Pin, Nr klucza oraz Adres e-mail, jeżeli nie jest jeszcze wpisany w Konfiguracji Menadżera Kluczy (Adres e-mail administratora). Opcja dostępna również poprzez klawisz <Insert>.

🧯 Dane kluc	za wirtu	_		\times
Id Klienta:				
PIN:				
Nr klucza:				
Adres e-mail:				
			H	×

Dane te Klient otrzymuje przy zakupie modułów. Po dodaniu klucza należy wcisnąć przycisk Aktualizuj moduły. Połączenie z serwerami Comarch wykonywane jest co 2 godziny.



Usuń <Delete> – usuwa klucz wirtualny (nie dotyczy kluczy HASP oraz SoftHasp). Opcja dostępna również poprzez klawisz <Delete>. Po usunięciu klucza wirtualnego z Menadżera Kluczy, może on zostać aktywowany na innym komputerze.

W przypadku, gdy Menadżer Kluczy nie ma łączności z Internetem a próbujemy usunąć klucz wirtualny, wyświetlany jest następujący komunikat: Ze względu na brak połączenia z siecią Internet, po usunięciu klucza wirtualnego nie będzie można go podłączyć na innym komputerze. Podłącz komputer do sieci i spróbuj ponownie. Jeżeli jednak usuniesz klucz wirtualny, zadzwoń pod numer 12 681 43 00 wew. 2 w celu zresetowania tego klucza. Czy usunąć wybrany klucz wirtualny? (Tak/Nie) Po wybraniu opcji "Tak" klucz jest usuwany.

Odświeżenie widoku <F5> - po wybraniu klawisza <F5> następuje odświeżenie widoku tego okna, w szczególności odświeżany jest czas, jaki pozostał do następnej aktualizacji modułów.

Zaawansowane – uruchamia dodatkową zakładkę z zaawansowanymi parametrami konfiguracji



🍦 Zaawansowane			—		×
1. Ogólne Czas do zwolnienia nieakt	ywnego modułu:	1800 🜲			
Poziom logowania:		3		Spakuj k	ogi
2. Proxy					
Ustawienia Proxy					
Adres IP/Nazwa serwera:					
Port:	0				
Autoryzacja Proxy					
Użytkownik:					
Hasło:					
3. Ustawienia dla instalacj	i na klastrze				
Instalacja klastrowa					
Nazwa klastra SQL:					
4. Administrator kluczy wir	tualnych				
Adres e-mail administrator	a:				
Powiadom, gdy klucz	utraci kontakt z s	erwerami Comarch			
					×

Czas do zwolnienia nieaktywnego modułu – jest to czas w sekundach po jakim moduły, które nie zostały prawidłowo zwolnione (np. w wyniku wymuszenia zamknięcia aplikacji z poziomu Menadżera zadań) są usuwane. Parametr ten był wcześniej konfigurowany z poziomu rejestru i nosił nazwę IdleTime.

Poziom logowania – określa stopień szczegółowości logowania: 0 – tylko wyjątki, 1 – mały, 2 – średni, 3 – największy. Domyślnie parametr ten ustawiony jest na 0.

Spakuj logi – kliknięcie na przycisk powoduje spakowanie wszystkich logów Menadżera Kluczy i umieszczenie ich w folderze %temp% użytkownika Windows.

Ustawienia Proxy – włącza komunikację poprzez zdefiniowany dalej serwer proxy

Adres IP/Nazwa serwera – Adres IP lub nazwa serwera Proxy

Port – port używany przez serwer Proxy.

Autoryzacja proxy – zaznaczenie tego parametru umożliwia podanie danych do uwierzytelnienia na serwerze proxy.

Użytkownik – nazwa użytkownika do uwierzytelnienia na serwerze proxy.

Hasło – hasło użytkownika do uwierzytelnienia na serwerze proxy.

Instalacja klastrowa - zaznaczenie włącza działanie Menadżera Kluczy na klastrze SQL.

Nazwa klastra SQL - nazwa sklastrowanej usługi serwera SQL.

Adres e-mail Administratora – adres e-mail, na który wysyłane są ważne wiadomości dotyczące Menadżera Kluczy oraz powiadomienia o utracie kontaktu z serwerami Comarch przez klucz wirtualny.

Powiadom, gdy klucz utraci kontakt z serwerami Comarch – zaznaczenie tej opcji spowoduje, że na adres email Administratora kluczy wirtualnych wysyłane jest powiadomienie, gdy jeden z kluczy wirtualnych



podłączonych

w danej instalacji utracił kontakt z serwerami Comarch przynajmniej przez czas 8h

4.4 Przenoszenie klucza na inny komputer

W przypadku klucza HASP bądź plików SoftHASP, wystarczy zainstalować Comarch ERP Menadżer Kluczy na nowym komputerze i do tego komputera podłączyć klucz HASP bądź przenieść pliki SoftHASP.

Przeniesie klucza wirtualnego z jednego komputera na drugi wymaga usunięcia go z pierwotnej instalacji i dopiero później aktywacji na nowym komputerze po zainstalowaniu Comarch ERP Menadżer Kluczy. Bez usunięcia klucza wirtualnego z pierwotnego komputera nie będzie możliwa jego aktywacja w nowym środowisku. W przypadku braku dostępu do komputera, gdzie był aktywowany klucz wirtualny, bądź gdy nie ma on połączenia z Internetem prosimy o kontakt z Asystą Comarch w celu resetu ustawień przenoszonego klucza wirtualnego.

4.5 Praca z kluczami HASP

Po podłączeniu klucza HASP do komputera należy odczekać kilkanaście do kilkudziesięciu sekund w celu zainstalowania klucza w systemie. Następnie w celu aktywacji klucza w Menadżerze Kluczy wymagany jest restart usługi Menadżera Kluczy.

Pokaż konfigurację
Uruchom usługę
Restartuj usługę
Zatrzymaj usługę
Zwolnij moduły
Aktualizuj moduły w kluczu HASP
Wyłącz monitor Comarch ERP Menadżer Kluczy.

4.6 Praca z wieloma kluczami

Od wersji 2013.3.1 **Comarch ERP Optima** i **Comarch ERP XL** oraz od wersji 2015.0.1 **Comarch ERP Altum** wprowadzono możliwość pracy z wieloma kluczami zawierającymi moduły tej samej aplikacji.

Może to być klucz HASP oraz klucze wirtualne lub same klucze wirtualne. Każdy klucz tworzy osobną pulę modułów, ilości modułów nie sumują się pomiędzy kluczami. Poszczególne pule są identyfikowane poprzez numer danego klucza, dlatego w **Comarch ERP Optima** oraz w Detalu w polu serwer klucza po nazwie serwera SQL oraz dwóch dwukropkach "::" dodawany jest numer klucza, jeżeli chcemy pobierać moduły z określonej puli.





🦫 Rejestracja w pro	gramie – X
Ogólne Moduły	
Operator:	ADMIN
Eirma:	Firma2 -
	CLogowanie serwisowe bez pobierania licencji
Serwer:	CARLA
Baza konfiguracyjna:	CDN_KNF_MC3
Serwer klucza:	serwer\optima::1204466578
?	X

W przypadku Pulpitu Menadżera, serwer SQL na którym zainstalowany został Menadżer Kluczy oraz numer klucza podawany jest w pliku appSettings.config, który znajduje się w katalogu programu, domyślnie C:\inetpub\wwwroot\pulpitm\.

Uwaga:

- Menadżer Kluczy obsługuje tylko jeden klucz HASP podłączony do komputera.
- Jeżeli w Menadżerze Kluczy aktywowane są dwa klucze, przy czym tylko jeden z nich zawiera moduły dla Comarch ERP Optima, a drugi moduły dla Pulpitu Menadżera lub Comarch ERP e-Sklep oraz oba klucze zostały wygenerowane dla tego samego kontrahenta to w Comarch ERP Optima oraz Detalu, w polu serwer klucza nie trzeba wskazywać numeru klucza, wystarczy podać samą nazwę serwera SQL lub zostawić puste pole jeżeli Menadżer Kluczy został zainstalowany na tym samym serwerze SQL co bazy danych. Tak samo jest w przypadku Pulpitu Menadżera, w którym również nie trzeba podawać numeru klucza.



Jeżeli w Menadżerze Kluczy zostanie aktywowany więcej niż jeden klucz to na zakładkach *Dostępne moduły* oraz *Pobrane moduły* pojawia się dodatkowa lista rozwijana: **Wybierz klucz**, gdzie można wskazać, dla którego klucza mają być wyświetlane informacje. Na liście jako pierwszy jest numer klucza, a za nim w nawiasach kwadratowych jest identyfikator Klienta, którym jest NIP firmy lub akronim firmy.



è	Comarch ERP Menadž	er k	(luczy, wersja s	erwisu : 2014.5.	1.515		x	4	
Dostępne moduły	Pobrane moduły Konfiguracja								
Numer	Moduł	lloś	ść początkowa	llość aktualna	Opcje	Data ważności	^		
▶ 44	Optima Kasa/Bank	1		1	0	2015-06-15			
54	Optima Księga Handlowa Plus	1		1	1	2015-06-15			
62	Optima Płace i Kadry	1		1	1	2015-06-15			
64	Optima Handel	1		1		2015-06-15			_
66	Optima Faktury	1	i	Cor	march ERP	Menadżer Kl	luczy, w	rersja serwisu : 2014.5.1.515 🛛 🗖 🗙	
70	Optima Księga Handlowa	1	Dostępne moduły	Pobrane moduły	Konfiguracja				
72	Optima Księga Podatkowa	1	Numer	Maduk	,	Тур	7-1		٦
	Optima Mobilna Flota	1	Numer	Mouur		klucza	Zalogowa	ani uzytkownicy	
	Optima Pulpit Menadżera	999							
123	Optima Mobilny Sprzedawca	1							
5400	·····Księga Handlowa Plus · Opcja BR	1							
6200	••••• Płace i Kadry • Opcja BR	1							
6400	·····Handel · Opcja kasy fiskalne	1							
6401	·····Handel · Opcja Ofertowanie	1							
6402	····· Handel · Opcja współpracy z EC	1							
Wybierz klucz:	5000003046 [111111033] 5000003046 [111111033] 5000003054 [111111033]								
			Wybierz klucz:	5000003064 (1111 5000003046 (11111	111033] 111033]	~		1	

Funkcjonalność obsługi wielu kluczy może być wykorzystywana również w przypadku kilku firm, które chcą korzystać z jednego Menadżera Kluczy.

Interfejs WWW dla wielu kluczy

Wywołanie w przeglądarce adresu <u>http://localhost:5150</u> pozwoli na wyświetlenie informacji o dostępnych i pobranych modułach z poziomu interfejsu www, gdy aktywowany jest jeden klucz. Jeżeli w Menadżerze Kluczy aktywowany jest więcej niż jeden klucz, wówczas aby wyświetlić informacje poprzez interfejs www należy podać numer jednego z aktywowanych kluczy po ukośniku w adresie: <u>http://localhost:5150/nr klucza</u>, np. jeżeli jeden z kluczy ma numer 5000000107, wówczas w celu wyświetlenia stanu modułów dla niego należy wpisać w przeglądarce adres <u>http://localhost:5150/500000107</u>.



4.7 Weryfikacja NIP

Od 1 lipca 2015 dla nowych Klientów Comarch ERP Optima, a od 1 września 2015 roku dla dotychczasowych Klientów Comarch ERP Optima zostanie uruchomiona funkcja weryfikacji NIP. Oznacza to przejście na klucze *Firmowe* i klucze *Wielofirmowe*. Poniżej lista wszystkich typów kluczy.

Nazwa typu klucza	Opis	Kontrola NIP	Rodzaje kluczy przez jakie obsługiwany jest dany typ
Standardowy (dotychczasowy standard)	Zawiera moduły i opcje zgodne z zamówieniem Klienta	Nie	Wirtualny, HASP
Partnerski (dotychczasowy dealerski)	Wszystkie opcje odblokowane	Nie	HASP
Firmowy (nowy typ)	Zawiera moduły i opcje zgodne z zamówieniem Klienta, posiada tylko jeden numer NIP	Tak	Wirtualny, HASP
Wielofirmowy (nowy typ)	Zawiera moduły i opcje zgodne z zamówieniem Klienta, posiada więcej niż jeden numer NIP	Tak	Wirtualny

Mechanizm weryfikacji

Weryfikacja NIP aktywna jest tylko dla kluczy firmowych i wielofirmowych. W przypadku Comarch ERP Optima przy odpytaniu Menadżera Kluczy porównywany jest NIP z pieczątki firmy, z numerem NIP zapisanym w kluczu. Jeżeli numery są zgodne, program uruchamia się i pozwala na normalną pracę. Jeżeli natomiast numery nie są zgodne, wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat o niezgodności numerów NIP i krokach, które należy podjąć. Comarch ERP Optima umożliwia w takiej sytuacji zmianę numeru NIP przy wykorzystaniu logowania serwisowego lub podanie poprawnego adresu serwisu klucza HASP na oknie logowania. Oczywiście zmiana NIP musi być zgodna z warunkami gwarancji, to znaczy możemy użyć numeru NIP, do którego mamy prawo. Więcej informacji dotyczących weryfikacji można znaleźć w dokumentacji do poszczególnych aplikacji, które współpracują z Menadżerem Kluczy.



5 Praca na klastrze SQL

5.1 Wprowadzenie

Konfiguracja Menadżera Kluczy na klastrze SQL pozwala na zwiększenie dostępności tej usługi. Przełączenie klastra na nowy węzeł powoduje udostępnienie modułów w Menadżerze Kluczy na nowym, aktywnym węźle. Użytkownicy aplikacji ERP pobierającej moduły po przelogowaniu mogą normalnie pracować bez dodatkowych zmian i konfiguracji. Funkcjonalność przekazywania modułów pomiędzy węzłami klastra dostępna jest tylko dla kluczy wirtualnych, klucze HASP nie są obsługiwane w ten sposób.

Przed przystąpieniem do wykonywania instrukcji należy przygotować klaster windows oraz uruchomić na nim klastrowaną usługę SQL.

5.2 Instrukcja konfiguracji Menadżera Kluczy w środowisku klastra SQL

Poniższe kroki należy wykonać na każdym węźle klastra:

- 1. Zainstalować Menadżer Kluczy
- 2. Konfiguracja po stronie Menadżera Kluczy z poziomu zakładki Zaawansowane
- Zaznaczyć parametr Instalacja klastrowa
- Podać nazwę klastra SQL
- Nazwę klastra SQL można sprawdzić w narzędziu zarządzania klasterem (Failover Cluster Manager)

ê	Zaawansowane – 🗆 🗙
1. Ogólne Czas do zwolnienia nieakty Poziom logowania:	wnego modułu: 1800 🚖 3 🗣
2. Proxy Ustawienia Proxy	
Adres IP/Nazwa serwera:	droopy
Port:	3128
Autoryzacja Proxy	
Użytkownik:	optima
Hasło:	***
3. Ustawienia dla instalacji ✓ Instalacja klastrowa	na klastrze
Nazwa klastra SQL:	NazwaKastra SQL
	× 🐼



魂	Failover Cluster Manager							
File Action View Help								
💠 🔿 🙍 💽								
Roles (1)								
⊿ ﷺ mccluster2.lab.local Search				🔎 Queries 🔻 [
Roles	Orthur	Terr	Orana Nada	Dian				
Nodes Name	Status	Other	Owner Node	Phonty				
Networks	Running	Uther	node/	Medium				
Cluster Events								
٢	ш							
SQL Ser	ver (MSSQLSERVER)			Preferred Owners:				
Status:	Running							
Priority:	Medium							
Owner Node:	node7							
Client Access Na	me: sqlclustermc2							
IP Addresses:	192.168.1.32							

- 3. Ustawienia usługi Menadżera Kluczy Zarządzanie kluczami produktów Comarch ERP
- Założyć domenowe konto, na którym będzie działać usługa Menadżera Kluczy. Proponowana nazwa konta to domena\ComarchMKUser
- Dodać konto domena\ComarchMKUser do grupy administratorzy na komputerach, które są węzłami klastra
- Ustawić konto domena\ComarchMKUser jako konto, na którym działa usługa Menadżera Kluczy. W tym celu należy uruchomić przystawkę services.msc

Zarządzanie klucz	ami produktów Comarch	ERP Prope ×
General Log On Re	covery Dependencies	
Log on as:		
C Local System acco Allow service to	p unt o interact with desktop	
• This account:	domena\ComarchMKUser	<u>B</u> rowse
Password:		
Confirm password:		
	OK Cance	al <u>A</u> pply



We właściwościach usługi "Zarządzanie kluczami produktów Comarch ERP" na zakładce *Logowanie* ustawić utworzone wcześniej konto i podać hasło.

- Na zakładce Ogólne zmienić typ uruchomienia usługi z "Automatyczny" na "Automatycznie (opóźnione uruchomienie)"
- Nadanie uprawnień po stronie serwera SQL. Zalogować się do klastrowanej usługi SQL i wykonać poniższy skrypt:

```
IF NOT EXISTS
    (SELECT name
        FROM master.sys.server_principals
        WHERE name = 'domena\ComarchMKUser')
BEGIN
   CREATE
              LOGIN
                         [domena\ComarchMKUser]
                                                     FROM
                                                              WINDOWS
                                                                          WITH
DEFAULT_DATABASE=[master], DEFAULT_LANGUAGE=[us_english]
END
GO
GRANT VIEW ANY DEFINITION TO [domena\ComarchMKUser]
GO
```

Po wykonaniu kroków 1-3 na wszystkich węzłach należy wykonać restart usługi Menadżera Kluczy.

4. Dodanie kluczy wirtualnego na każdym z węzłów klastra.

Na wszystkich węzłach dodajemy ten sam klucz (klucze).

5.3 Zasada działania

W klastrze pracy awaryjnej Windows mamy węzły, którymi są serwery tworzące klaster. Tylko jeden z węzłów w danym momencie jest aktywny, pozostałe są nieaktywne. Do usługi klastrowanej, jaką jest np. SQL Server łączymy się poprzez jej nazwę. Pod tą nazwą dostępny jest aktywny w danym momencie węzeł klastra. Moduły w Menadżerze Kluczy znajdują się na aktywnym węźle, na pozostałych węzłach wyświetlana jest informacja o nieaktywności węzła i nie ma modułów do pobrania.

é Co	march ERP Mer	adżer Kluczy, v	versja serwisu : 201	16.0.1.774 – 🗆 x
Dostępne moduły Pobrane moduły	Konfiguracja			
Aktywny węzeł klastra				
Dane identyfikacyjne firmy	Typ klucza	Nr klucza	Stan	Czas do odnowienia klucza
1111111033	Wirtualny	5000004837	Aktywny	12 godzin 6 minut
00	1			+ / 1



ê	Cor	narch ERP Mena	dżer Kluczy, w	ersja serwisu : 2016.0.1.774	
Dostępne moduły Po	brane moduły	Konfiguracja			
Nieaktywny węzeł kla	astra				
Dane identyfi firmy	kacyjne	Typ klucza	Nr klucza	Stan	Czas do odnowienia klucza
<u>۲</u>		Wirtualny	5000004837	Nieaktywny	
<u>45</u>	[
<i>0</i> 0		1			+ / 🖤

Na aktywnym węźle klastra w kolumnie stan powinien wyświetlać się komunikat: Aktywny. Natomiast na nieaktywnym węźle w kolumnie stan mamy: Nieaktywny, bądź jeżeli moduły jeszcze nie były pobierane to w kolumnie stan będzie komunikat: Moduły nie były jeszcze pobierane.

W momencie przełączenia klastra nowy węzeł staje się aktywny i na nim udostępniane są moduły. Uprzednio aktywny węzeł przechodzi w tryb nieaktywny, co za tym idzie klucz w Menadżerze na tym węźle dezaktywuje się i przestaje udostępniać moduły.







UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO





Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

Copyright © 2017 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone.

> Comarch ERP Menadżer Kluczy

Wersja: 2017.5.1